

Nieuws update September 2026



Windows software voor uw oscilloscoop / VCMi

Er is nieuwe software beschikbaar waarmee het mogelijk is om oscilloscoopmetingen via een Windows-computer of -laptop uit te voeren. Met deze software koppel je de **Autel MP608**, **VCMi** of **VCMi2** direct aan je PC om de ingebouwde oscilloscoop interface in een Windows-omgeving te bedienen.

Voor gedetailleerde signaalanalyse op bijvoorbeeld CAN-bus netwerken, krukas- en nokkenassensoren of ontstekingssignalen hoef je dus niet meer uitsluitend via de Autel-tablet te werken. Ook via de Windows software kun je gebruik maken van een uitgebreide database van signaalvoorbeelden.

Ondersteunde apparaten

- **Autel MP608** (4-kanaals oscilloscoop)
- **Autel VCMi / VCMi2** (Interface van MS19, MS919S2, MSULTRA, MSULTRAS2)

Installatie & gebruik

Download de driver vanuit de Autel Training Academy via de url: <https://www.auteltraining.nl/downloads>. Klik vervolgens onderaan de pagina op de rode button “Windows scope”. Let op bij het installeren op latere besturingssystemen zoals Windows 11. “Smart app control” moet uitstaan voor de installatie, anders worden de software niet geaccepteerd.

Na de installatie van de Windows-software koppel je de interface via USB. De software herkent de VCMi/MP608 direct, waarna alle oscilloscoopfuncties beschikbaar zijn op de computer.